

INSTALLAZIONE CLIENT NETTERM


Scaricare dal ns. sito al link evidenziato il file **nt325410.exe**

<http://azimut.elleasr.it/client/>

Salvarlo e poi eseguirlo o eseguirlo direttamente

Confermare tutte le scelte di default evidenziate nelle successive figure.


Alla richiesta della Lingua confermare Italiano



Alla fine confermare l'avvenuta installazione

Avviare il programma ed iniziare la configurazione:

a) per prima cosa configurare la Scrivania, richiamandola come evidenziato in figura



Cambiare i valori che trovate come indicato (vedi figura)

Scrivania

National Library of Medicine

Righe Colonne

Colonne ☐ 132 ☒ 80

Retrocedi è ☐ Cancella ☒ Retrocedi

Invio ☐ CRLF ☒ CR ☐ LF

Formato Orario ☐ Durata ☒ Ora ☐ FC

Tipo Cursore ☐ Linea ☒ Blocco

Controllo di linea ☐ Eco locale ☒ Auto a Capo

Opzioni Estese

☐ Aggiungi LF a CR

☐ Aggiungi CR a LF

☐ Disabilita modo Applicazione

☐ Chiudi per scollegamento

☐ Abilita Modo linea per inserimento Locale

☐ Non scollegare con sessione aperta

☐ Esclude il cliente dal FireWall

☐ Finestra di inserimento sulla barra di stato

☐ Seleziona modo tastiera IBM PC

Bottone Sinistro del Mouse

☒ Inizio selezione testo


☐ Invia coordinate mouse, riga e colonna

Rlogin


ID Utente

Ajuto Comando FTP Font per 132 Colonne **Va Bene** Annulla


b) configurare i parametri generali, richiamandoli come evidenziato in figura




disattivando le opzioni “Barra degli strumenti” e “Scelte Rapide” (vedi figura)




c) Selezionare il font “Netterm OEM” e scegliere la dimensione più appropriate (vedi figura)



d) per ultimo configurare l'accesso al SERVER, accedendo come in figura ad “Elenco servernti”



Compilare i campi come nella successiva figura, in particolare **Nome del Computer** (nome mnemonico del server, serve dopo per richiamare in automatico la configurazione), **Indirizzo IP** (indirizzo IP del Server, ricavabile da altri collegamenti già presenti o ottenuto da chi ha installato il Server), **Porta Telnet (23)**, **Emulazione (SCO-ANSI)**, **Modo (Tcp/ip)**, **Sequenze (SCO-CONSOLE)**; alla fine premere il pulsante **Aggiungi** per aggiungerlo alla lista e salvarlo.



Premendo il tasto “Collega” dovrebbe già presentarsi il Login, l'applicativo alla chiusura e successiva riapertura ricorderà l'ultimo collegamento utilizzato.

IMPORTANTE:

Il software viene installato in modalità TEST per 60 giorni, ricordarsi di richiedere il codice di attivazione alla **ELLEA** prima della scadenza.